

Besoins d'azote de la Pomme de Terre Grenaille (en kg d'N/ha)

Bassin n°3 :

Date de défanage ou de récolte en vert									
	20 au 30/06	01 au 10/07	11 au 20/07	21 au 31/07	01 au 10/08	11 au 20/08	21 au 31/08	01 au 10/09	11 au 20/09
Date de plantation									
Du 21/03 au 31/03	110	120	125	135	140	145	145	150	155
Du 01/04 au 10/04	105	115	125	130	140	145	150	150	155
Du 11/04 au 20/04	100	110	120	130	135	140	145	150	150
Du 21/04 au 30-04	95	105	115	125	135	135	140	145	150
Du 01/05 au 10/05	85	100	115	115	130	135	140	145	145
Du 11/05 au 20/05	65	85	100	110	120	125	135	140	145
Du 21/05 au 31/05	30	65	90	100	115	120	130	135	135
Du 01/06 au 10/06	5	25	70	85	105	115	120	125	130

Source : ARVALIS - Institut du végétal, 2018

Au-delà de la région de production, du débouché et de la longueur de végétation, des travaux sont en cours pour étudier l'intégration d'une composante variétale dans la détermination du besoin en azote de la pomme de terre.

Cette répartition pourra être soumise à des modifications avec l'acquisition de nouvelles références.