

## Besoins d'azote de la Pomme de Terre Grenaille (en kg d'N/ha)

Bassin n°2 :

Date de défanage ou de récolte en vert									
	21 au 30/06	01 au 10/07	11 au 20/07	21 au 31/07	01 au 10/08	11 au 20/08	21 au 31/08	01 au 10/09	11 au 20/09
Date de plantation									
Du 21 au 31/03	85	100	110	125	130	135	140	140	145
Du 01 au 10/04	80	95	105	115	130	135	135	140	145
Du 11 au 20/04	75	95	105	120	125	130	135	140	145
Du 21 au 30/04	75	90	105	115	125	130	135	140	140
Du 01 au 10/05	65	80	95	105	115	125	130	135	140
Du 11 au 20/05	35	65	90	100	110	120	125	130	135
Du 21 au 31/05	5	35	75	90	105	115	120	130	130
Du 01 au 10/06	0	5	35	75	90	105	115	120	125

Source : ARVALIS- Institut du végétal, 2012

*Au-delà de la région de production, du débouché et de la longueur de végétation, des travaux sont en cours pour étudier l'intégration d'une composante variétale dans la détermination du besoin en azote de la pomme de terre.*

*Cette répartition pourra être soumise à des modifications avec l'acquisition de nouvelles références*