

Besoins d'azote de la Pomme de Terre à Chair ferme (en kg d'N/ha)

Bassin n°1 :

Date de défanage ou de récolte en vert									
	01 au 10/07	11 au 20/07	21 au 31/07	01 au 10/08	11 au 20/08	21 au 31/08	01 au 10/09	11 au 20/09	21 au 30/09
Date de plantation									
Du 21 au 31/03	120	140	155	165	170	180	185	190	190
Du 01 au 10/04	115	135	150	160	170	180	180	190	190
Du 11 au 20/04	110	130	145	155	165	180	180	185	190
Du 21 au 30/04	105	130	145	155	165	175	180	185	190
Du 01 au 10/05	105	125	140	150	160	170	175	180	185
Du 11 au 20/05	85	110	135	145	155	165	170	175	180
Du 21 au 31/05	40	90	120	130	150	155	165	170	170
Du 01 au 10/06	10	50	95	115	135	145	155	160	165

Source : ARVALIS- Institut du végétal, 2012

Au-delà de la région de production, du débouché et de la longueur de végétation, des travaux sont en cours pour étudier l'intégration d'une composante variétale dans la détermination du besoin en azote de la pomme de terre.

Cette répartition pourra être soumise à des modifications avec l'acquisition de nouvelles références