

Besoins d'azote de la Pomme de Terre industrie et féculés (en kg d'N/ha)

Bassin n°3 :

Date de défanage ou de récolte en vert								
	11 au 20/08	21 au 31/08	01 au 10/09	11 au 20/09	21 au 30/09	01 au 10/10	11 au 20/10	21 au 31/10
Date de plantation								
Du 01/04 au 10/04	270	275	280	285	285	290	290	295
Du 11/04 au 20/04	265	275	280	285	290	290	290	295
Du 21/04 au 30-04	260	270	270	280	285	285	290	290
Du 01/05 au 10/05	250	260	270	275	280	280	285	285
Du 11/05 au 20/05	240	250	260	265	270	275	280	285
Du 21/05 au 31/05	225	245	250	260	265	270	275	275
Du 01/06 au 10/06	210	225	240	245	255	260	265	265
Du 11/06 au 20/06	195	210	220	235	250	250	255	260

Source : ARVALIS - Institut du végétal, 2018

Au-delà de la région de production, du débouché et de la longueur de végétation, des travaux sont en cours pour étudier l'intégration d'une composante variétale dans la détermination du besoin en azote de la pomme de terre.

Cette répartition pourra être soumise à des modifications avec l'acquisition de nouvelles références.